< Outlook 2013 設定方法 >

✓ はじめに

電子メールの送受信を行うためには、メールアカウントの設定が必要となります。 設定を行うには、「メールアドレス」「パスワード」「メールサーバー」の入力が必要となりますので、 当社より送付いたしました登録証をお手元にご用意下さい。

✓ 設定手順

- 1. Outlook 2013を起動します。
 - 【受信トレイ】画面が表示されるので、【ファイル】をクリックします。



2. 【アカウント情報】画面が表示されるので、【アカウントの追加】をクリックします。



3. 【自動アカウントセットアップ】画面が表示されるので、【自分で電子メールやその他のサービスを 使うための設定をする(手動設定)】にチェックを入れて、【次へ】をクリックします。

〕電子メール アカウント(<u>A)</u>		
名前(Y):	例: Eiji Yasuda	
电子メール アドレス(E):	例: eijl@contoso.com	
パスワード(E): パスワードの確認入力(II):		
	インターネットサービスプロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。	
自分で電子メールやその他の	リサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)	

4. 【サービスの選択】画面が表示されるので、【インターネット電子メール】をクリックし、【次へ】を クリックします。

アカウントの追加	
サービスの選択	ž
 Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M) Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) Outlook.com などのサービス(建築長)、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします 	
(・) POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します	
< 戻る(B) 次へ(<u>N</u>) >	キャンセル

5. 以下のように設定し、【詳細設定】をクリックします。



名前	メールの受信者側に表示させる名前
電子メールアドレス	登録証記載のメールアドレス
受信メールサーバー	pop.suminchu.ne.jp
送信メールサーバー	smtp.suminchu.ne.jp
アカウント名	登録証記載のメールアドレス
パスワード	登録証記載のパスワード
パスワードを保存する	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで 保護されたパスワード認証に対応 している場合は、チェックボックス をオンにしてください	チェックしない

6.【送信サーバー】タブをクリックし、【送信サーバー(SMTP)は認証が必要】のチェックを外します。

1	(ンターネット電子メール設定	×	
全般 送信サーバー 詳	細設定		
□送信サーバー (SMTP)	は認証が必要(<u>0)</u>		
◉ 安信メール サーハー	と同し設定を使用する(U)		
◎ 次のアカウントとパス	ワードでログオンする(<u>L</u>)		
アカウント名(<u>N</u>):			
パスワード(<u>P</u>):			
	✓ パスワードを保存する(<u>R</u>)		
	護されたパスワード認証 (SPA) に対応(<u>Q</u>)		
◎ メールを送信する前(こ受信メール サーバーにログオンする(I)		
	ОК	キャンセル	
送信サ ーバー (SMTP)は認証が必要		Ŧт

7.【詳細設定】タブをクリックし、以下の設定をし、【OK】をクリックします。

インターネット電子メール設定	X
全般 送信サーバー 詳細設定	
サーバーのポート番号	
受信サーバー (POP3)(<u>I</u>): 110 標準設定(<u>D</u>)	
□ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)	
送信サーバー (SMTP)(<u>0</u>): 587	
使用する暗号化接続の種類(<u>C</u>): なし	~
サーバーのタイムアウト(工)	
短い 長い 1分	
配信	
し サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
✓ サーバーから削除する(R) 14 < 日後	
[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)	
OK ‡1	ンセル
	507

送信メール(SMTP)	587
サーバーにメッセージのコピーを置く	チェックしない

※住みんちゅ光では迷惑メール対策の一環として、メール設定において送信メールサーバーのポート番号は「587番ポート」を推奨しております。

※サーバーにメッセージのコピーが蓄積され続けると容量オーバーになり、 メールの受信ができなくなるため、できるだけコピーを置かない設定にして下さい。 8.【インターネット電子メールの設定】画面に戻るので、【次へ】をクリックします。

	アカウント	hの変更 ×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー	バーの設定を入力してください。	×××
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(<u>Y</u>):	興産アメニティ株式会社	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します
電子メール アドレス(E):	info@suminchu.ne.jp	04.4.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(<u>A</u>):	POP3 V	
受信メール サーバー(<u>I</u>):	pop.suminchu.ne.jp	【【八へ】をクリックしたらアカワント設定を目割的にテスト9る (S)
送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	smtp.suminchu.ne.jp	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(<u>U</u>):	info@suminchu.ne.jp	
パスワード(<u>P</u>):	*****	
✓ パス:	フードを保存する(<u>R</u>)	
□ メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(<u>Q</u>)	[詳細設定(<u>M</u>)]
		< 戻る(日) 次へ(N) > キャンセル

9. 【テストアカウント設定】画面が表示されたら、【閉じる】をクリックします。

ታሪኮ ን	⁷ カウント設定	
すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続	中止(<u>S</u>)	
		<u>閉じる(⊆)</u>
タスク エラー		
<u> </u>	状況	
 ✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン ✓ テスト電子メール メッセージの送信 	完了 完了	

- 10. 【アカウントの追加】画面が表示されるので、【完了】をクリックします。
 - 以上で、設定は完了となります。

アカウントの追加	×
すべて完了しました	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
別のアカウントの追加(A)	
	-
< 戻る(且) 売了	