< Outlook Express 設定方法 >

🗹 はじめに

電子メールの送受信を行うためには、メールアカウントの設定が必要となります。 設定を行うには、「メールアドレス」「パスワード」「メールサーバー」の入力が必要となりますので、 当社より送付いたしました登録証をお手元にご用意下さい。

✓ 設定手順

1. 画面左下の【スタート】メニューから【電子メールOutlook Express】をクリックします。



2. Outlook Expressが起動します。ツールバーから【ツール】→【アカウント】をクリックします。



3. 【メール】タブをクリックし、【追加】→【メール】をクリックします。

インターネット アカウ	<u>ک</u> ار		25	3
3/12	ュース ディレクトリ サービス	1	 ibm(A) 🕨	х-л@.
アカウント	種類	接続	 前除(B)	ディレクトリ サービス(①)_
			70/174@	
			現定(設定(型)	
			インボート@	
			エクスポート(E)	
			「順番の設定(S)」	
-				
			開いる	

4. 【表示名】の欄に任意の名前を入力して、【次へ】をクリックします。

表示名は、メールを送信した際に差出人名として相手に表示されます。 名前は自由に入力できますが、相手に差出人が分かるような名前をお勧め致します。

インターネット接続ウィザード		
名前		
電子メールを送信するときに、名 ください。	前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力して	
表示名(<u>D</u>):	興産アメニティ	
	例 : Taro Chofu	
	< 戻る(B) 次へ(b) キャン	zil

5. 【電子メールアドレス】の欄に登録証記載のメールアドレスを入力して【次へ】をクリックします。



6. 以下のように設定し、【次へ】をクリックします。(登録証をご参照下さい)

インターネット接続ウィザード	
電子メール サーバー名	×.
受信メール サーバーの種類(S)	POP3
受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー	Φ:
pop.suminchu.ne.jp	
SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用 送信メール (SMTP) サーバー(Q):	月するサーバーです。
smtp.suminchu.ne.jp	
	< 戻る(B) 次へ(N)> キャンセル

受信メールサーバーの種類	POP3
受信メールサーバー	pop.suminchu.ne.jp
送信メールサーバー	smtp.suminchu.ne.jp

7. 以下のように設定し、【次へ】をクリックします。

インターネット接続ウィザード		
インターネット メール ログオン		$\frac{1}{\sqrt{2}}$
インターネット サービス プロバイダカ	ら提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。	
アカウント名(品):	info@suminchu.ne.jp	
1120-12/05		,

メール アカウンドにアクセスするときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで(保護されたパスワ ード記録証 (SPA) を必要としている場合は [セキュリティで(保護されたパスワード記録証 (SPA) を使用する] をオンにしてください。		
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) を使用する(<u>S</u>)		
	< 戻る(B) 次へ(M) > キャン	ren 🛛

アカウント名	登録証記載のメールアドレス
パフロード	登録証記載のパスワード
	※大文字・小文字を判別致しますので正確にご入力下さい。

- 8. 【設定完了】画面が表示されます。 【完了】をクリックします。
- 9. 【ツール】→【アカウント】をクリックし、【インターネットアカウント】画面の【メール】タブをクリックします。

アカウントが追加されたのを確認したら	、【プロパティ】をクリックします。
--------------------	-------------------

インターネット アカウント	? 🛛
すべて メール ニュース、ディレクトリ サービス アカウント 種類 接続 空 pop.suminchu.ne.jp メール(既定) 使用可能な接続	 追加(A) 剤除(B) プロパティ(P) 既定(L設定(D) インポートΦ エクスポート(E) 順番の設定(S)
	開じる

メールアカウントが複数ある場合は、【既定】に設定しているアカウントが通常使用するアカウントと なります。また、利用しないアカウントを削除する場合は、削除するアカウントを選択して【削除(R)】 をクリックして下さい。

10.【接続】タブをクリックします。

【このアカウントには次の接続を使用する】にチェックが入っている場合は、チェックを外して下さい。

a		? 🔀
全般サーバー	接続 セキュリティ 詳細設定	
接続		
● このアナ ● いる場 ● きます。	ウントが、LAN または所定のダイヤル 合、既定の Internet Explorer 接続	ルアップ接続を必要として 設定を無視することがで
	・ (こは次の接続を使用する(U))	
BIGLOBE		
設定(S).		
	OK +++>t	2ル 適用(A)

11.【詳細設定】タブをクリックし、以下の設定を行って、【摘要】をクリックし、【OK】をクリックします。

送信メール(SMTP)のポート番号が「25」となっている場合は、半角英数で「587」へ変更して下さい。

3	?
全般サ	ーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーの)ポート番号
送信火	ール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)
🗖 20.)サーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信火	μ (POP3)Φ: 110
📃 20.)サーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(C)
サーバーの	Dጶイፚዖウト
短い	- 長い 1分
送信	
□次	Dサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)
60	KB
配信	
•	-バーにメッセージのコピーを置く(1)
	サーバーから削除する(B) 5 👳 日後
	β川除済みアイテム] を空にしたら、サーバーから削除(<u>Μ</u>)
	OK キャンセル 適用(A)

送信メール(SMTP)	587
サーバーにメッセージのコピーを置く	チェックしない

※住みんちゅ光では迷惑メール対策の一環として、メール設定において送信メールサーバーのポート番号は「587番ポート」を推奨しております。

※サーバーにメッセージのコピーが蓄積され続けると容量オーバーになり、 メールの受信ができなくなるため、できるだけコピーを置かない設定にして下さい。

以上で、設定は完了となります。