< Windows Live メール 設定方法 >

🗹 はじめに

電子メールの送受信を行うためには、メールアカウントの設定が必要となります。 設定を行うには、「メールアドレス」「パスワード」「メールサーバー」の入力が必要となりますので、 当社より送付いたしました登録証をお手元にご用意下さい。

🗹 設定手順

- 1. Windows Live メールを起動します。
- 2. 【ツール】をクリックし、【アカウント】をクリックします。



3. 【追加】をクリックします。

アカウント	×
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、「追加」をクリックします。追加し プを編集、エクスボート、削除するには、対象をクリックしてから、希望の動作をクリックします。	たアカウントやニュースグルー
ニュース マイクロソフト コミュニティ (既定のアカ ウント)	<u> </u>
ディレクトリサービス	プロパティ(P) 現定に設定(D)
	インボート(D
	122/#-F(E/-
	開じる

4. 【電子メールアカウント】をクリックし、【次へ】をクリックします。

(テ) アカウントの追加		×
アカウントの種類の選択 追加するアカウントの種類を選択してください。		
電子メール アカウント		
ディレクトリ サービス アカウント		
アカウントのセットアップに必要な情報の表示		
	灰へ	(N) キャンセル

5. 以下のように設定し、【次へ】をクリックします。

()	电子メール アカウントをi	<u></u>
	電子メール アカウント情報	を以下に入力してください。
	電子メール アドレス(E):	info@suminchu.ne.jp 例:example555%hotmail.com <u>無料:入容量 Hotmail(1555</u>
	バスワード(B):	
	このアカウントから送信され	たメールに差出人として表示する名前を入力してください(出)
	表示名(<u>D</u>):	興産アメニティ 例:Taro Chotu
	🔲 電子メール アカウントの)サーバー設定を手動で構成する(<u>C</u>)
		次へ(N) キャンセル

電子メールアドレス	登録証記載のメールアドレス
パスワード	登録証記載のパスワード ※大文字・小文字を判別いたしますので正確に ご入力下さい。
パスワードを保存する	チェックを入れます。
表示名	任意の名前を入力します。 ※メールの差出人として相手へ表示されます。
電子メールアカウントのサーバー 設定を手動で構成する	チェックしない。

6.【完了】をクリックします。

● 電子メール アカウントを追加す	3
アカウントのセットアップに必要な情	種の入力が完了しました。
	売了(E) キャンセル

7. 設定したアカウントを選択し、【プロパティ】をクリックします。

アカウント		×
エクスボート、前隊するには、対象をリック メール 「「fo@suminchu.ne.jp(既定 のアカウント) ニュース マイクロソフト コミュニティ (既定のアカ ウンド) ディレクトリ サービス	まするには、「自力」をクリックします。追加し してから、希望の動作をクリックします。	たアカウントやニュースグルー <u> 注助(A)</u> 削除(B) <u> プロパティ(P)</u> 既定に設定(D) インポート(D) <u> エクスポート(E)</u>

8. 【サーバー】タブをクリックし、下記の設定を確認します。

7	×		
全般 サーバー 接続 セキ	キュリティ 詳細設定		
サーバー情報			
受信メール サーバーの種類	(M) POP3		
受信メール (POP3)(I):	pop.suminchu.ne.jp		
送信メール (SMTP)(<u>U</u>):	smtp.suminchu.ne.jp		
受信メール サーバー			
ユーザー名(<u>A</u>):	info@suminchu.ne.jp		
パスワード(<u>W</u>):	•••••		
	✓パスワードを保存する(W)		
◎ クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)			
○ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)			
○ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(A)			
送信メール サーバー			
したのサーバーは認証が必要(V) 設定(E)…			
	OK キャンセル 適用(A)		

受信メールサーバーの種類	POP3
受信メール	pop.suminchu.ne.jp
送信メール	smtp.suminchu.ne.jp
このサーバーには認証が必要	チェックしない

9.【接続】タブをクリックします。

「このアカウントには次の接続を使用する」にチェックが入っている場合は、チェックマークを クリックしてチェックマークを外して下さい。

全般	サーバー 接続	売 セキュリティ	詳細設定		
接続	このアカウ	ントが、 LAN または 、 既定の Internet f	所定のダイヤルアッ Explorer 接続設行	プ接続を必要とし Eを無視することが	с C
	きます。 のアカウントに	お次の接続を使用す	する(<u>U)</u>		
	設定(S)			•	
		ОК	キャンセル	適用(<u>A</u>))

10.【詳細設定】タブをクリックし、下記の設定をして【OK】をクリックします。

送信メール(SMTP)のポート番号が「25」となっている場合は、半角英数で「587」へ変更して下さい。

全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定		
サーバーのボート番号		
送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 587 既定値を使用(<u>U</u>)		
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)		
受信メール (POP3)(j): 110		
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)		
サーバーのタイムアウト(I)		
短い		
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 → KB		
サーバー(こメッセージのコピーを置く(し)		
□ サーバーから削除する(R) 5 → 日後		
□ にの利用 を主にしたら、サーハーから用助料(M)		
OK キャンセル 適用(A) 適用(A)		

送信サーバー(SMTP)	587
サーバーにメッセージのコピーを置く	チェックしない

※住みんちゅ光では迷惑メール対策の一環として、メール設定において送信メールサーバー のポート番号は「587番ポート」を推奨しております。

※サーバーにメッセージのコピーが蓄積され続けると容量オーバーになり、 メールの受信ができなくなるため、できるだけコピーを置かない設定にして下さい。

11. 【インターネットアカウント】画面に戻るので、【閉じる】をクリックして下さい。

以上で、設定は完了となります。

◎ご自身宛てにメールを送信するなどして、送受信ができるがご確認下さい。