🗹 はじめに

電子メールの送受信を行うためには、メールアカウントの設定が必要となります。 設定を行うには、「メールアドレス」「パスワード」「メールサーバー」の入力が必要となりますので、 当社より送付いたしました登録証をお手元にご用意下さい。

🗹 設定手順

1. Windows Live メール2011を起動します。



※初回起動時に下記の画面が表示されたら、チェックをはずして【はい】をクリックします。

Windows Live メール	
<u> </u>	Windows Live メールを通常使用する電子メール プログラムとして設定しますか?
_	通常使用する電子メール プログラムは、Windows Internet Explorer などのプ ログラムからメッセージやファイルを送信するときに使用されます。
── <mark></mark> Windows Live メールの起動時にこの設定を確認する(<u>C</u>)	
	【はい(Y) いいえ(<u>N</u>)

2. 【アカウント】を選択し、【電子メール】をクリックします。

🔁 🔒 🞧 🔠 🔻 クイック分類 - Wir	dows Live X-JL
▶ ■ ホーム フォルダー 表示	アカウント
電子メール ガループ の プロパティ	
▲ クイック分類 🍕	◀ 5月 ▶
未開封のメール 知り合いからの未開封のメー・・ 未開封のフィード 送信トレイ	日月火水木金土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 15161718192021 22232425262728 293031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
2 メール	今日
🚵 カレンダー	
□□ アドレス帳	今日 (05/10) の 予定をごから入力
S 7 F	できます
💽 ニュースグループ	
	オンライン作業中 🎱

3. 以下のように設定し、【次へ】をクリックします。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
白八本靑フ, 비고+古		
 日分の電子×ールアカウ Windows Live ID をお持ちの場合はここでサ・ Windows Live にサインイン 電子メールアドレス: info@suminchu.ne.jp 新レくメールアドレスを作成する方はこちら パスワード: パスワード: パスワード: パスワードを保存する(B) 表示名: (ユワードを保存する(B) 表示名: (ユロード・アンニティ この電子メールアカウントを既定にする。 デ動でサーバー設定を構成する(<u>C</u>) 	ントを追加する インインしてください。 Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウ: 使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。	vたをお
	+++>,4711.	龙人

電子メールアドレス	登録証記載のメールアドレス
パスワード	登録証記載のパスワード ※大文字・小文字を判別いたしますので正確に ご入力下さい。
パスワードを保存する	チェックを入れます。
表示名	任意の名前を入力します。 ※メールの差出人として相手へ表示されます。
手動でサーバー設定を構築する	チェックを入れます。

4. 以下のように設定し、【次へ】をクリックします。

⑦ Windows Live メール		
サーバー設定を構成 電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またに	はネットワーク管理者に連絡してください。	
受信サーバー情報	送信サーバー情報	
サーバーの種類:	サーバーのアドレス: ポート:	
POP 👻	送信メールサーバー 587	
サーバーのアドレス: ポート:	セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>R</u>) たちにも必要(A)	
受信メールサーバー 110	1864117790安(百)	
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>R</u>)		
次を使用して認証する:		
ንሀፖ テキスト		
ログオン ユーザー名:		
お客様のメールアドレス		
	キャンセル 戻る 次へ	

受信サーバーの種類	POP
受信サーバーのアドレス	pop.suminchu.ne.jp
ポート	110
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログオンユーザー名	登録証記載のメールアドレス
送信サーバーのアドレス	smtp.suminchu.ne.jp
ポート	587
認証が必要	チェックしない

5.【完了】をクリックします。



以上で設定は完了となります。

◎ご自身宛てにメールを送信するなどして、送受信ができるがご確認下さい。