## < Windows メール 設定方法 >

## 🗹 はじめに

電子メールの送受信を行うためには、メールアカウントの設定が必要となります。 設定を行うには、「メールアドレス」「パスワード」「メールサーバー」の入力が必要となりますので、 当社より送付いたしました登録証をお手元にご用意下さい。

## 🗹 設定手順

1. 画面左下のWindows マークをクリックし、【電子メール】をクリックします。



起動すると、Windowsメールと同時に、表示名を入力する画面が表示される場合があります。 その場合は、5. へ進んで下さい。

2. 【ツール】をクリックし、【アカウント】をクリックします。



3. 【追加】をクリックします。



4. 【電子メールアカウント】をクリックし、【次へ】をクリックします。

アカウントの種類の違択	
追加するアカウントの種類を選択してください。	
電子メール アカウント	
ニュースグループ アカウント	
TALOND D-EX	
アカウントのセットアップに必要な情報	
	次へ(N) キャンセル

5. 【表示名】の欄に任意の名前を入力して、【次へ】をクリックします。

表示名は、メールを送信した際に差出人名として相手に表示されます。 名前は自由に入力できますが、相手に差出人が分かるような名前をお勧め致します。

G	
名前	
	電子メールを送信するときに、名前が [差出人] のフィールドに表示されます。表示する 名前を入力してください。
	表示名(D): <u>興産アメニティ</u> 例: Taro Chofu
	電子メール アカウントの情報について
	次へ(N) キャンセル

6. 【電子メール】の欄に電子メールアドレスを入力して、【次へ】をクリックします。

0	x
インターネット電子メール アドレス	
電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
電子メール アドレス(E) info@suminchu.ne.jp	
例: t-chofu@microsoft.com	
電子メール アカウントの情報について	
ズへ(N) キャンセル	

7. 以下のように設定し、【次へ】をクリックします。

0	
電子メール サーバーのセットアップ	
受信メール サーバーの種類( <u>S</u> )	
POP3 •	
受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I)	):
pop.suminchu.ne.jp	
送信メール (SMTP) サーバー名(Q):	
smtp.suminchu.ne.jp	
□■ 塩サーバーは認証が必要(⊻)	
電子メール サーバーの情報について	
	次へ(N) キャンセル

受信メールサーバーの種類	POP3
受信メールサーバー	pop.suminchu.ne.jp
送信メールサーバー	smtp.suminchu.ne.jp
このサーバーには認証が必要	チェックしない

8. 以下のように設定し、【次へ】をクリックします。

G	
インターネット メール ログオ	
してください。	X 20/19/05/2010/2-9-862/0/(X)-1/2/0
ユーザー名( <u>A</u> ):	info@suminchu.ne.jp
バスワード(E):	
	次へ(1) キャンセル

ユーザー名	登録証記載のメールアドレス
パスワード	登録証記載のパスワード ※大文字・小文字を判別致しますので正確にご入力下さい。
パスワードを保存する	チェックを入れます。

9. 【今は電子メールをダウンロードしない】をチェックして、【完了】をクリックする。

設定完了
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。
これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、[完了]をクリックしてください。
☑ 今は電子メールをダウンロードしない
売了(E) キャンセル

10. メールのアカウントをクリックし、【プロパティ】をクリックします。

インターネット アカウント	×
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加]をクリ アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削除するには、対象をク 動作をクリックします。	リックします。追加した ワックしてから、希望の
メール pop.suminchu.ne.jp (既定)	追加( <u>A</u> )
ニュース 、 マイクロソフト コミュニティ (既定)	<u>削除(R)</u> プロパティ( <u>P</u> )
msnews.microsoft.com ディレクトリサービス	既定に設定( <u>D</u> )
	インボート( <u>I</u> )
	順番の設定( <u>S</u> )
	8815 7
	80.2

11.【接続】タブをクリックします。

「このアカウントには次の接続を使用する」にチェックが入っている場合は、チェックマークを クリックしてチェックマークを外して下さい。

Tinfo@suminchu.ne.jp プロパティ
全般 サーバー 接続 2キュリティ 詳細設定
接続
このアカウントが、LAN または所定のダイヤルアップ接 続を必要としている場合、既定の Internet Explorer 接続 設定を無視することができます。
段定( <u>S</u> ) 追加( <u>D</u> )
<u>OK</u> キャンセル 適用( <u>A</u> )

12.【詳細設定】タブをクリックし、下記の設定をして【OK】をクリックします。

送信メール(SMTP)のポート番号が「25」となっている場合は、半角英数で「587」へ変更して下さい。

info@suminchu.ne.jp プロパティ	×
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバーのボート番号	-
送信メール (SMTP)( <u>0</u> ): 587 段定値を使用( <u>U</u> )	
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(I): 110	
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト	_
短い 長い 1分	
送信      アのサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 60	КВ
配信	
□[この相]を空にしたら、サーバーから削除(M)	
OK ++>セル	適用( <u>A</u> )
洋信サーバー(SMTD)	587
	007

※住みんちゅ光では迷惑メール対策の一環として、メール設定において送信メールサーバー のポート番号は「587番ポート」を推奨しております。 ※サーバーにメッセージのコピーが蓄積され続けると容量オーバーになり、

- メールの受信ができなくなるため、できるだけコピーを置かない設定にして下さい。
- 13. 【インターネットアカウント】画面に戻るので、【閉じる】をクリックします。

以上で、設定は完了となります。